

2014款华晨宝马 525Li 刹车片更换一键复位操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20160126	——

实测车型：

宝马 525Li，2014 款，VIN=LBVCU3105DSC*****



操作指引：

- 1). 打开点火开关，不启动发动机；
- 2). 选择刹车片复位软件 V10.20 以上版本；
- 3). 选择“BMW(宝马)”；
- 4). 选择“手动选择”；
- 5). 选择“刹车片更换”；
- 6). 选择“5系”菜单；
- 7). 选择 5`_E60/E61，将会显示“打开点火开关”的提示信息，点击确定继续；

8). 首先执行“回缩刹车分泵模式”功能，选择“回缩刹车分泵模式”菜单，如图 1；




图 1

9). 注意提示，释放驻车制动开关，如图 2；




图 2

10). 注意提示, 进行两个分泵分离操作, 如图 3;




图 3

11). 注意提示操作, 进行刹车片更换, 如图 4;




图 4

12). 点击确定后即“回缩刹车分泵模式”功能执行完成。

13). 选择并执行“释放刹车分泵模式”功能，如图 5：



图 5

14). 按提示操作，期间注意提醒“踩下刹车踏板并按下驻车制动按钮 3 秒左右并可通过声音感觉到”，如图 6：




图 6

- 15). 按提示操作，注意提醒“拉起驻车制动器按钮 3 秒左右直到驻车制动启用，可以通过声音感觉到”，如图 7；




图 7

- 16). 按提示操作，注意提醒“踩下刹车踏板并按下驻车制动按钮 3 秒左右并可通过声音感觉到”，如图 8；




图 8

17). 提示“驻车制动器已经成功完成”，如图 9；




图 9

18). 点击确定按钮即“释放刹车分泵模式”功能执行完成。