

宝马 2009 年 520D (F07) 刹车片更换操作说明

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151021	—



功能说明:

- 支持大多数配备了 EMF 系统的 F 类型或者 I 类型底盘的 BMW 车型。
- 当需要更换刹车片时需执行该功能。

注意事项:


- 执行功能前请打开点火开关，关闭发动机。
- 刹车片功能中有两个子菜单，分别为“回缩刹车分泵模式”、“释放刹车分泵模式”，更换刹车片时要先执行“回缩刹车分泵模式”成功之后，再执行“释放刹车分泵模式”。
- BMW 汽车的底盘号在车前盖的支撑杆上可以找到；

操作指引:


- 1). 打开点火开关，关闭发动机；
- 2). 选择刹车片复位软件进入车系选择界面；
- 3). 选择“BMW(宝马)”菜单；




4). 选择“手动选择”菜单为例;




5). 选择“刹车片更换”菜单;




6). 选择“5系”菜单；



7). 选择“5' _GT(F07)”菜单；





8). 将会显示“打开点火开关”的提示信息，点击确定继续；




9). 首先执行“回缩刹车分泵模式”功能，选择“回缩刹车分泵模式”菜单；



10). 接下来按照如下提示内容操作即可;








11). 点击确定后即“回缩刹车分泵模式”功能执行完成，接下来执行“释放刹车分泵模式”功能，选择“释放刹车分泵模式”菜单；



12). 接下来按照如下提示内容操作即可;









13). 点击确定按钮即“释放刹车分泵模式”功能执行完成。

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。