

奔驰 GLE350 SCR（选择催化还原系统）ECU 编程 操作方法

实测车型： 2015 年奔驰 GLE350d 车辆 VIN 码：4JGDA2EB5GA6*****

支持产品： 元征全系列具有编程功能的综合诊断设备


注意事项： 更换 SCR 模块需要执行编程操作，编程之前 pad3 需要连接无线网络。车辆接上编程电源。铭牌信息如下图：




1、使用 pad3 点击奔驰菜单选择 SCR-选择催化还原，进入系统：




2、点击控制单元编程：



3、点击控制单元编程（自动）：



4、点击是：编程过程会有以下界面提示：



5、点击确定:



6、点击确定：



7、关闭点火开关之后点击确定：



8、打开点火开关之后点击确定，再次点击确定完成操作。



声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。