

丰田锐志遥控器控制升降车窗刷隐藏方法

功能说明： 丰田长按遥控解锁/开锁按钮使车窗上升/下降功能刷隐藏步骤

支持产品： 元征全系列综合诊断设备。

实测车型： 2013 年丰田锐志



操作方法:

1. 用 PADIII 进入车辆诊断，点击【车主个性化设置】。



2. 点击“确定”



3. 点击【电动车窗】




4. 点击【通过遥控器降低电动车窗】



5. 点击“设置”



6. 点击【接通】



7. 点击“确定”



8. 遥控器降低车窗功能已激活，点击返回




9. 点击【通过遥控器升高电动车窗】



10. 点击“设置”



11. 点击【接通】



12. 点击“确定”



13. 遥控升高车窗功能已激活



14. 长按遥控器开锁/解锁按钮, 车辆车窗成功升高/降低, 刷隐藏成功





声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。