

雷克萨斯 GX460 激活方向盘方便出入功能方法

功能说明： 雷克萨斯 GX460 可以通过刷隐藏激活方向盘的方便出入功能

支持产品： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2009 款雷克萨斯 GX460



操作过程：


1. 用 X-431 PADIII 选择雷克萨斯车型软件进入车辆，点击【车主个性化定制】：



2. 选择【倾斜&伸缩】:




3. 选择【自动离开/返回功能】:




4. 点击【设置】:



5. 点击【接通】:



6. 点击“确定”；



7. 方向盘方便出入功能已激活成功。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。