
传棋 GM8 MRR(微波雷达模块)标定

功能说明: 传棋 GM8, MRR (微波雷达模块) 有故障码: C2F9A78 校准未完成。

需要执行"MRR (微波雷达模块)标定"这个特殊功能

支持产品: 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备

实测车型: 2018 年传祺 GM8, VIN 为: LMGMS1G86J101******(如下图);



仪表提示"请检查前碰撞预警系统"(如下图);



操作指引:

1. 保存故障报告, MRR (微波雷达模块) 有故障码: C2F9A78 校准未完成 (如下图);







3. 选择【MRR(微波雷达模块)标定】(如下图);





4. 启动发动机,点"确定"(如下图);



图 4

5. 确认校准环境满足,选择"是"(如下图);



图 5

6. 点"是",驾驶车辆到满足标定需求的道路上行驶(如下图);




图 6

7. 正在标定中(如下图);



图 7

8. 标定成功,将车辆停在安全区域,熄火后再打开点火开关。点"确定"(如下图);



图 8

9. MRR (微波雷达模块) 无故障码 (如下图);





10. 仪表无故障提示(如下图)。



图 10

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。