

保时捷卡宴微粒过滤器再生

功能说明：微粒过滤器再生


支持产品：元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型：保时捷 卡宴 VIN:WP1AA29Y2KDA3****（如下图）。



操作指引：

1. 选择进入【DME】系统（如下图）；



2. 选择【特殊功能】(如下图);




3. 选择【微粒过滤器再生】(如下图);




4. 注意事项，点击“确定”（如下图）。



5. 注意事项，点击“确定”（如下图）；



6. 满足前提条件，点击“确定”（如下图）；



7. 手动检查，满足如下条件，点击“确定”（如下图）；




8. 满足充电状态与发动机机油温度条件，点击“下一步”（如下图）；




9. 选择【微粒滤清器再生】，按“下一步”继续（如下图）。



10. 踩下制动踏板并完全踩下油门踏板（如下图）；



11. 例程结束，例程正常（如下图）；



12. 程序成功完成（如下图）；



声明：

该文档内容归深圳市元征公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。